

丸型 ポーチ

No. 48

NO1

《用意するもの》

表 地	35 cm×27 cm	1 枚
裏 地	35 cm×27 cm	1 枚
接着芯	35 cm×27 cm	1 枚
ファスナー (20cm)		1 本
タッセル		1 ケ

※作る前に…


表地に接着芯を貼る

1 各パーツを裁断する (裏地も同じ様に裁断する)




縦10.5×横12×マチ4cm

本体 2枚、
口マチ 2枚、
底マチ 2枚





2 ロマチにファスナーをつける




① ロマチを外表に二つ折りにする。




② ファスナーの中央から0.5cmの位置に、ロマチの折り端がくるように重ねてまち針でとめる。



③ 押さえ金を片押さえに替えて、折り端から0.2cmの位置を縫う。




④ 少し縫い進めたらファスナーを閉じ、スライダーをよけて縫う。目打ちで押さえながら縫い進めると、ずれにくい。




⑤ 反対側も同様に縫う。

3 ロマチと底マチを縫い合わせる




① 底マチ2枚を中表に合わせ、間にロマチをはさんで縫う。底マチを表に返した状態。



② 反対側も底マチでロマチをはさんで、わに縫う。

③ 底マチを表に返す。



④ 底マチ側にステッチをかける。

4 本体とマチを縫い合わせて仕上げる



① 本体とマチを中表に合印を合わせて縫う。ファスナーは開けておく。

② 反対側も同様に縫う。



③ 縫い代は3枚一緒にジグザグミシンかロックミシンをかけて始末する。





④ 表に返す。

5. 裏地はファスナーを付けはつけなくて折り込み 表地と同様に縫います。
表地に裏地を入れて ファスナーの所で まつり縫いします。

完成です。

※表地が薄手の時は、接着芯をはる

NO2



7mm の ぬい代 を つける.